

①代表メールアカウント設定 「送信ポート番号」が「587」の場合

※「代表で送信」にチェックを付けてメール設定情報を設定されている場合は、下記の手順で変更をお願いします。

「各個人で送信」にチェックが付けられている場合は、下記の設定は必要ありません。

■「管理者設定」-「管理者システム設定」-「代表メール設定」で対象のメールアカウント名をクリック

①「送信情報」のポート番号を「587」に設定をされている場合は、「STARTTLS」になっていることを確認してください。なっていない場合は、「STARTTLS」にチェックをしてください。

②「受信情報」のポート番号は「995」に設定をし、「TLS」にチェックをしてください。

③「更新」をクリックして、設定を保存してください。

代表メール設定	
戻る	
お知らせメール送信者	<input checked="" type="radio"/> 代表で送信 <input type="radio"/> 各個人で送信
代表で送信の場合の代表者メールアドレス	<input type="text"/>
代表で送信の場合の代表者名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信サーバ名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信ポート番号	<input type="text" value="587"/>
代表で送信の場合の送信暗号化接続 ①	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> STARTTLS <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> TLS
代表で送信の場合の送信サーバ認証方式	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> POP Before SMTP 認証 <input type="radio"/> SMTP AUTH 認証
代表で送信の場合の送信サーバ・ユーザID	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信サーバ・パスワード	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信サーバ名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信ポート番号 ②	<input type="text" value="995"/>
代表で送信の場合の受信暗号化接続	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> STARTTLS <input type="radio"/> SSL <input checked="" type="radio"/> TLS
代表で送信の場合の受信サーバ認証方式	<input checked="" type="radio"/> POP <input type="radio"/> APOP
代表で送信の場合の受信サーバ・ユーザID	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信サーバ・パスワード	<input type="text"/>
③ <input type="button" value="更新"/>	

②代表メールアカウント設定 「送信ポート番号」が「465」の場合

※「代表で送信」にチェックを付けてメール設定情報を設定されている場合は、下記の手順で変更をお願いします。

「各個人で送信」にチェックが付けられている場合は、下記の設定は必要ありません。

■「管理者設定」-「管理者システム設定」-「代表メール設定」で対象のメールアカウント名をクリック

①「送信情報」のポート番号を「465」に設定をされている場合は、「TLS」にチェックをしてください。

②「受信情報」のポート番号は「995」に設定をし、「TLS」にチェックをしてください。

③「更新」をクリックして、設定を保存してください。

代表メール設定	
戻る	
お知らせメール送信者	<input checked="" type="radio"/> 代表で送信 <input type="radio"/> 各個人で送信
代表で送信の場合の代表者メールアドレス	<input type="text"/>
代表で送信の場合の代表者名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信サーバ名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信ポート番号	465
代表で送信の場合の送信暗号化接続 ①	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> STARTTLS <input type="radio"/> SSL <input checked="" type="radio"/> TLS
代表で送信の場合の送信サーバ認証方式	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> POP Before SMTP 認証 <input type="radio"/> SMTP AUTH 認証
代表で送信の場合の送信サーバ・ユーザID	<input type="text"/>
代表で送信の場合の送信サーバ・パスワード	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信サーバ名	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信ポート番号 ②	995
代表で送信の場合の受信暗号化接続	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> STARTTLS <input type="radio"/> SSL <input checked="" type="radio"/> TLS
代表で送信の場合の受信サーバ認証方式	<input checked="" type="radio"/> POP <input type="radio"/> APOP
代表で送信の場合の受信サーバ・ユーザID	<input type="text"/>
代表で送信の場合の受信サーバ・パスワード	<input type="text"/>
③ 更新	